


一、IP位址及網路卡MAC位址查詢方式

1. Windows XP:

- * 開始→所有程式→附屬應用程式→命令提示字元→指令視窗輸入ipconfig/all→找到Ethernet Adapter區域連線，Physical Address就是MAC位址，IP Address就是目前IP位址。



```

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig/all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : ming-163867c925
Primary Dns Suffix . . . . . :
Mode Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : localdomain


Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix . . : localdomain
    Description . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-B8-BF-8B
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . : 192.168.225.129
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.225.2
    DHCP Server . . . . . : 192.168.225.254
    DNS Servers . . . . . : 192.168.225.2
    Primary WINS Server . . . . . : 192.168.225.2
    Lease Obtained. . . . . : 2012年9月17日 上午 11:49:11
    Lease Expires . . . . . : 2012年9月17日 下午 12:19:11

C:\Documents and Settings\Administrator>
  
```

2. Windows 7 :

- * 開始→搜尋列輸入cmd→指令視窗輸入ipconfig/all→找到區域連線(Ethernet)的部份，裡面有一個實體位址(Physical Address)就是網卡MAC位址，Ex: 80-C1-6E-F3-E7-6A；而IPv4就是目前的IP位址。



```

Windows 命令處理程式
C:\Windows\System32>ipconfig/all

Windows IP 設定

主機名稱 . . . . . : ming-PC
主要 DNS 尾碼 . . . . . :
節點類型 . . . . . : 混合式
IP 路由啟用 . . . . . : 否
WINS Proxy 啟用 . . . . . : 否

乙太網路卡 區域連線:

    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    描述 . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
    實體位址 . . . . . : 80-C1-6E-F3-E7-6A
    DHCP 已啟用 . . . . . : 否
    自動設定啟用 . . . . . : 是
    IPv4 位址 . . . . . : 140.112 (偏好選項)
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : 140.112.
    DNS 伺服器 . . . . . : 140.112.254.4
    168.95.1.1
    NetBIOS over Tcpip . . . . . : 啟用
  
```

3. iMac系列電腦：

* 系統偏好設定→網路→確定左欄是在『乙太網路』後，右邊就可看到自己的IP，而右下有個『進階』按下去→接著請選擇『硬體』→則出現的就是MAC位址。

